


# ¡Toma nota!



Descubre en detalle dos herramientas de Photoshop 6: Notas y Anotación sonora. Con ellas podrás incluir mensajes escritos y audio sobre tus documentos que podrán ser leídos o escuchados por otros usuarios de Photoshop o Acrobat.

Hay que notar que los documentos que incluyan estas anotaciones solo se guardan en formato PSD o PDF y que las anotaciones sonoras no se pueden escuchar en Acrobat Reader. Veamos en detalle como trabajar con estas herramientas.



## BÁJATE LAS ANOTACIONES...

...correspondiente a este tutorial desde nuestra web con tu clave de acceso: <http://www.photoshop-newsletter.com/usuarios/> Están incluidas en estos 2 ficheros, ábrelos en Photoshop o en Acrobat y haz doble clic sobre los iconos.



1 Activa este conjunto de herramientas pulsando el atajo de teclado N, y selecciona la Nota. En la barra de opciones, selecciona la tipográfica, el tamaño, el color que quieras dar a tu nota y el autor de la misma. Automáticamente aparecerá tu nombre como usuario registrado, pero, si lo deseas, puedes cambiarlo. Con la anotación sonora solo aparecerán, el nombre del autor y el color de la nota.


## AGREGAR NOTAS A TUS DOCUMENTOS

Con la herramienta Nota activada, haz clic en cualquier lugar de tu imagen, inmediatamente aparecerá una ventana de etiqueta de tipo "post-it", y en la cual anotarás el mensaje que quieres que se lea.

2

Al terminar, cierra la ventana del mensaje y en tu ilustración aparecerá el icono de nota, el cual no afectará el trabajo.

Puedes esconder estos iconos usando el menú Vista/Mostrar/A notaciones).



## 3 AJUSTAR LAS OPCIONES DE SONIDO

En adición a las notas escritas puedes agregar anotaciones sonoras, esto si dispones por lo menos con un micrófono incorporado al ordenador. Pero antes de grabar, ajusta las opciones de Sonido de tu ordenador:

Desde una plataforma Macintosh:



Desde una plataforma Windows:



Los ajustes de sonido dependen (obviamente) de la tarjeta que tengas en tu ordenador.

#### 4 AGREGAR ANOTACIONES SONORAS

El procedimiento para activar la nota es el mismo que el anterior.

- haz clic sobre el icono Anotación sonora, inmediatamente aparecera la ventana para grabar,
- haz clic en "Grabar" y empieza a grabar, puede ser con tu voz, música o cualquier cosa que se te ocurra, cuando termines, deten la grabación, pulsa "Detener".



- Si deseas escuchar el mensaje, haz clic en "Reproducir".
  - Por último guarda tu grabación, haz clic en "Guardar".
- De la misma manera veras el icono de audio que te indicará que tienes un mensaje grabado.




- Para borrar una Nota o una Anotación sonora, haz clic sobre su icono y pulsa la tecla ←

#### 5 ESCUCHAR LAS NOTAS O ANOTACIONES

Guarda tu documento en formato PSD o PDF.

Estos mensajes podrán ser leídos o escuchados haciendo doble clic sobre el icono correspondiente.



Estas herramientas te serán de gran utilidad, cuando quieras dar instrucciones especiales sobre tu trabajo o que se envíe a una dirección que indiques o, simplemente, mandar saludos a tus amigos.

## PINCELES PARA PHOTOSHOP

Descubre una colección de 16 pinceles para Photoshop que podrás usar como pegatinas sobre objetos de embalaje. También, incluye pinceles para crear rayas, manchas, o texturas borrosas. La colección se llama "vudumedia.abr".

¡Bájalos y pruébalos! Están disponibles con tu clave de acceso en nuestra página:

<http://www.photoshop-newsletter.com/usuarios/>  
Luego, cárgalos (Cargar/Sustituir pinceles) desde el menú emergente de la barra de opciones de la herramienta Pincel (B).  
Funcionan con las versiones 5, 6 y 7 del programa.

